

Vestforbrænding

INDHOLDSDEKLARATION FOR "lavradioaktivt affald"

OPRINDELSESTED

Indholdsdeklarationen gælder affaldsleverance fra _____ kommune

AFFALDSPRODUCENT

Undertegnede erklærer herved, at affaldsleverancen er i overensstemmelse med Vestforbrændings modtageregler for lavradioaktivt affald (se bagsiden) og Vestforbrændings generelle modtageregler i øvrigt.

Kunde/debitornr

dato

underskrift producent

Firmastempel inkl.
adresse og tlf. nr.

AFFALDSTRANSPORTØR

Undertegnede er bekendt med Vestforbrændings modtageregler for lavradioaktivt affald (se bagsiden) og Vestforbrændings generelle modtageregler i øvrigt.

Jeg erklærer herved, at containeren/opsamlingsmateriellet ikke er tilført andet affald efter frakørsel fra ovennævnte firma/institution.

Kunde/debitornr

dato

underskrift transportør

Firmastempel inkl.
adresse og tlf. nr.

Obs! Indholdsdeklarationen skal afleveres til halpersonalet inden aflæsning

ANLÆGGETS KONTROL

- Affaldet er i overensstemmelse med indholdsdeklarationen
- Affaldet er ikke i overensstemmelse med indholdsdeklarationen
Bemærkninger om indhold:

Vognoplysninger:

Containernr.

Komprimatorvogn

Ladvogn

Containertara

Hånd aflæsning andet

Dato

Underskrift, halpersonale

VEND – SE BAGSIDEN

Modtagelse af lavradioaktivt affald

Affaldstypen er omfattet af bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000

Affaldstype

Ved affaldstypen "lavradioaktivt affald" forstås affald der kommer fra brug af åbne radioaktive kilder. Affaldsbortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000, bilag 8.

Vestforbrænding modtager kun den del af det lavradioaktive affald, som betegnes fast affald. Flydende affald modtages ikke.

Leveringsvilkår

Der modtages kun rene læs og kun ved forudgående aftale mindst dagen før.

Affaldet skal være emballeret og mærket jf. bekendtgørelsens forskrifter herom. Til orientering står der bl.a. i bekendtgørelsen, at:

- "Alt affald emballeres i solide plastsække eller anden form for tæt solid emballage, som lukkes forsvarligt".

Affaldet skal herudover overholde Vestforbrændings generelle modtageregler.

Chauffør skal ved tilkørsel til Vestforbrænding aflevere udfyldt indholdsdeklaration for "lavradioaktivt affald" til modtagehallens personale.

Affaldet aflæsses direkte i silo. Kran indfyrrer umiddelbart herefter affaldet i ovn, så der sikres en hurtig bortskaffelse.

Ud over ovenstående leveringsvilkår gælder det, at Vestforbrændings sikkerhedsregler og generelle modtageregler skal overholdes.

Til orientering er kravene til de radioaktive kilder gengivet i nedenstående tabel. Der tages forbehold for fejlagtige oplysninger, idet der til stadighed henvises til bekendtgørelsen herom.

Krav til lavradioaktivt affald ved modtagelse på I/S Vestforbrænding			
Affald	Beskrivelse	Aktivitetsgrænse	Dosishastighed
Lukkede radioaktive kilder		0,1 MBq=100.000 Bq (pr. kg.)	-
Fast inaktivt affald	Tom emballage, laboratorieudstyr, handsker m.v.	0,01 MBq=10.000 Bq (pr. kg.)	-
Andet fast affald	Herunder biologisk affald	Radionukleidgruppe (pr. sæk) 1 Afvises 2 5 MBq = 5 mio Bq 3 50 MBq = 50 mio Bq 4 500 MBq = 500 mio Bq	Dosishastighed = overfladeaktivitet på emballage 5 µSv/h
Flydende affald	Modtages ikke på Vestforbrænding, da dette enten kan hældes i kloak eller skal behandles på Kommunekemi eller Risø.		